

DP Technology Security Manager

| | |
|---|--------------------------|
| <u>Security Manager konfigurieren.....</u> | <u>2</u> |
| <u>Werkzeugleiste</u> | <u>2</u> |
| <u>Ausgabefenster Ein/Ausblenden.....</u> | <u>2</u> |
| <u>Speicherpfad der Lizenz- und Log-Datei ändern.....</u> | <u>2</u> |
| <u>Informationsebene der Log-Datei ändern.....</u> | <u>3</u> |
| <u>Lokale Lizenzen.....</u> | <u>3</u> |
| <u>Lizenz aktivieren.....</u> | <u>4</u> |
| <u>Lizenzinformationen prüfen.....</u> | <u>5</u> |
| <u>ESPRIT starten.....</u> | <u>7</u> |
| <u>Lokale Lizenz löschen.....</u> | <u>7</u> |
| <u>Standard Lizenzen.....</u> | <u>8</u> |
| <u>Standard Lizenz einrichten.....</u> | <u>8</u> |
| <u>Standard Lizenz entfernen.....</u> | <u>9</u> |

Security Manager konfigurieren

Das Display des Security Managers kann individuell angepasst werden, zum Anzeigen/Ausblenden der Werkzeugleiste sowie des Bildschirms. Ebenfalls kann der Standort der Lizenz- und Log-Datei geändert werden.


Werkzeugleiste

Die Werkzeugleiste zeigt das Menü am oberen Bildschirmrand an. Befehle der Werkzeugleiste beinhalten **Lizenzdatei hinzufügen** und **Aktualisieren**.



Ausgabefenster Ein-/Ausblenden

Es kann ein Ausgabefenster am Fuße des Security Managers angezeigt werden.




```
15:11:43 - Beginne die Aktualisierung
15:11:43 - Initialisiere die lokalen Lizenzen
15:11:43 - Versuche lokale Lizenz zu erhalten
15:11:44 - Lokale Lizenzen wurden vollständig initialisiert.
15:11:44 - Initialisiere die Server-Lizenzen
15:11:44 - Initialisieren der Server abgeschlossen
15:11:44 - Aktualisierung abgeschlossen
```

Um das Ausgabefenster Ein-/Ausblenden zu können einfach auf **Ansicht** klicken und **Ausgabefenster** auswählen.

Speicherpfad der Lizenz- und Log-Datei ändern

Der Hauptspeicherpfad der Lizenz- und Log-Datei kann geändert werden. Wählen Sie zuerst **Konfiguration** aus, dann der zu ändernde Pfad unter **Eigenschaften** auswählen. Auf der Schaltfläche **durchsuchen** klicken, um die Datei zu einem anderen Speicherpfad zu navigieren.




Informationsebene der Log-Datei ändern

Ist eine Log-Datei generiert, kann der Nutzer die Art der aufgezeichneten Informationen kontrollieren.

- Information
- Warnung
- Fehler
- Erfolgreich

→ Um die Log-Datei zu sehen, auf **Ansicht** klicken und **Logbuchdatei** auswählen

Unter **Eigenschaften**, die **Logbuchstufe** auswählen und dann mit dem **Pfeilbutton** nach unten die Art der Informationsebene auswählen, welche beim nächsten Generieren einer Log-Datei aufgezeichnet werden soll.



Lokale Lizenzen

Eine lokale Lizenz ist entweder mit einem USB Modul (Dongle) verlinkt, oder an die MAC-ID oder MachineBound-ID (Computerspezifische Nummer) gekoppelt. Es muss eine lizenzierte Version des Softwareproduktes auf jedem lokalen Rechner an dem gearbeitet werden soll installiert sein.

Lokale Lizenzen sind am besten geeignet, wenn sie für eine feste Anzahl von Nutzern auf Einzelarbeitsplätzen oder zugeordneten Rechnern laufen.

Für eine lokale Rechnerlizenzierung, wie folgt vorgehen:

1. Die Software installieren

2. Um die lokale Lizenz zu aktivieren, den Security Manager starten (Start -> Alle Programme -> DP Technology -> Security -> Security Manager). Danach dem nachfolgenden Punkt „**Lizenz aktivieren**“ folgen.

Nachdem die Lizenz aktiviert wurde, kann die Software gestartet werden. Diese wird mit den lizenzierten Optionen ausgeführt, welche gekauft wurden.

→ Damit die Software korrekt laufen kann, ist eine gültige Lizenz erforderlich.

Lizenz aktivieren

Versichern Sie sich, dass Sie die Sperrfunktion für Ihren Computer (z. B. Dongle, MAC ID) haben. Lizenzierte Käufer erhalten einen Dongle. Eine MAC-ID oder MachineBound-ID wird nur für Testlizenzen oder Händler-/Partnerlizenzen verwendet.

Falls die Sperrfunktion ein Dongle ist, muss er mit einem USB oder Parallel-Port verbunden sein.

Desweiteren benötigen Sie ihren speziellen Kunden-Code und die Seriennummer (E12345). Diese Informationen sind im Software-Paket enthalten.

- Bevor die Lizenz aktiviert werden kann muss die Verbindung zum Internet hergestellt sein. Falls der Computer nicht mit dem Internet verbunden ist, wird eine Passwort-Datei benötigt. Diese ist unter support@dptechnology.de oder office@dptechnology.de erhältlich. Ein noch schnellerer Zugang kann über unsere ESPRITWebsite (www.dptechnology.com) erfolgen. Unter **Company Details** erhalten Sie die Passwort-Datei per Download.


Wenn das abgeklärt ist bitte auf **Lizenzdatei hinzufügen** klicken.



Im folgenden Fenster wählen Sie aus ob Sie die **Lizenz per Internet** oder ob Sie eine **Lizenzdatei zufügen** wollen.

- Wird eine Passwort-Datei verwendet, auf **Lizenzdatei zufügen** klicken, **durchsuchen** und heruntergeladene Passwort-Datei auswählen.

Geben Sie Ihren Kunden-Code und die Seriennummer (E12345+01) ein und klicken **Beenden**.



Lizenzen oder Lizenzserver aktivieren, zufügen oder herunterladen...

Bitte geben Sie Ihren Kunden-Code und die Seriennummer ein

Kunden-Code:

Seriennummer:

Zurück << Beenden Abbruch

Die Lizenz ist nun aktiviert!



Lizenzinformationen prüfen

Nach Aktivierung der Lizenz, sind die Details der Lizenz unter dem Punkt **Eigenschaften** ersichtlich. **Wichtig:** Firmendaten und Lizenzdetails müssen korrekt sein und entsprechend geprüft werden.

→ Sollten die Firmeninformationen nicht korrekt sein, senden Sie bitte eine e-Mail an office@dptechnology.de, damit Ihre Kundendaten korrigiert werden können.

Bitte beachten: Das Ablaufdatum der Lizenz sowie des Software Maintenance Contracts (SMC) muss geprüft werden. Das Software-Produkt ist der Lizenz zugeordnet und kann nicht ausgeführt werden, wenn diese abgelaufen ist. Das SMC-Ablaufdatum kontrolliert, welche Versionen des Produktes ausgeführt werden dürfen.

| License Details | |
|---------------------------|------------------------|
| Sperr-Code | 18252 |
| Ablaufdatum | Mittwoch, 2. März 2011 |
| SMC Ablaufdatum | Mittwoch, 2. März 2011 |
| Kann ausgeborgt werden | False |
| Ausleihdauer läuft ab am | N/Z |
| Ländercode | DE |
| Aktivierungs-Gruppen-ID's | 1 |
| Lizenztyp | Händler Demo |
| OEM | DP Technology |
| Sperr-Typ | SafeNet |

Wird die Lizenz eines Software-Produkts im Security Manager verwaltet, wird beim Ausführen der Software jedes Mal das Software-Datum mit dem Ablaufdatum der Lizenz verglichen.

Die Software muss ein früheres oder das gleiche Datum des SMC aufweisen, oder das Produkt wird nicht ausgeführt.

- Benutzer sind nicht zum Download oder installieren einer neuen Version eines Software-Produkts berechtigt. Die Software wird nicht ausgeführt, wenn das SMC Ablaufdatum früher als das Kaufdatum der neu installierten Software ist.

ESPRIT starten

Jedes Mal wenn das ESPRIT Programm läuft, werden folgende Informationen angezeigt:

- Release-Datum der Software
- Eigentümer der Lizenz
- Ablaufdatum der Lizenz und wie viele Tage noch verbleiben bis die Lizenz abläuft
- Ablaufdatum des SMC und wie viele Tage noch verbleiben bis der Wartungsvertrag abläuft

Auch wenn die Lizenz nur für Demonstrationszwecke verwendet wird (nicht von der Gesellschaft erworben), werden diese Informationen angezeigt.

Sind die Informationen korrekt, auf **OK** klicken um das ESPRIT Programm zu starten. Um das ESPRIT Programm zu verlassen, auf **Abbrechen** klicken. Sind die Informationen nicht korrekt (z. B. durch Nutzung einer Demolizenz, obwohl Sie die Software gekauft haben), benachrichtigen Sie DP Technology direkt, damit das Problem behoben werden kann.



ESPRIT
The Right Choice

Build: 18.0.2.0874
Release Datum: Aug 30, 2010

Seriennummer: E1825201
Aktivierungsnummer: 71365
Kunden-Code: dp-Germany

Nur einsetzbar für Präsentationen

Die kommerzielle Verwendung der Software stellt eine Verletzung von DP Technology's Urheber- und Lizenzrechten dar und wird nach amerikanischen und internationalen Gesetzen bestraft.

Diese Software ist lizenziert auf

DP TECHNOLOGY-GERMANY
SOMMERLEITE 1
BAUNACH
DE

Ablaufdatum

Lizenz: **170 Tage** (Mar 02, 2011)
SMC: **170 Tage** (Mar 02, 2011)
(Software Wartungsvertrag)



Copyright 1985-2010 DP Technology Corp. Alle Rechte vorbehalten.
U.S. Patent Nr. 6,907,313; 7,058,472. Weitere U.S. und Internationale Patente sind angemeldet.

Lokale Lizenz löschen

Soll ein anderes Security Modul auf einem lokalen Rechner benutzt werden, muss erst die aktuelle Lizenz gelöscht werden, um eine andere zu aktivieren.

1. Die zu löschende lokale Lizenz markieren
2. Auf der Symbolleiste auf **Löschen** klicken oder mit rechtem Mausklick auf die Lizenz und im Kontextmenü **Löschen** auswählen

Standard Lizenzen

Der Security Manager kann für viele Software Produkte von DP Technology und deren Partner benutzt werden.

Jede Lizenz ist mit dem Hersteller des Produkts und dem Software Namen verbunden. Für jede Lizenz gibt es einen eindeutigen Kunden-Code und Seriennummer die dem Hersteller zugeordnet ist.

| Eigenschaften Modulübersicht | |
|--------------------------------|------------------------|
| Allgemein | |
| Name | E1825201_71365 |
| Produkt | ESPRIT |
| Seriennummer | E1825201 |
| Aktivierungs-ID | 71365 |
| Status | In Verwendung |
| Kunden-ID | Simon@UDO-Q17VISTA64 |
| Firma | |
| License Details | |
| Sperr-Code | 18252 |
| Ablaufdatum | Mittwoch, 2. März 2011 |
| SMC Ablaufdatum | Mittwoch, 2. März 2011 |
| Kann ausgeborgt werden | False |
| Ausleihdauer läuft ab am | N/Z |
| Ländercode | DE |
| Aktivierungs-Gruppen-ID's | 1 |
| Lizenztyp | Händler Demo |
| OEM | DP Technology |
| Sperr-Typ | SafeNet |
| Sonstige Einstellungen | |

Eine Standard-Lizenz kann für jede Kombination des Herstellers OEM und dem Produkt eingesetzt werden. Wenn eine Lizenz nicht als Standard definiert wurde, wird immer die erste lokale Lizenz benutzt.

Wird jedoch keine lokale Lizenz gefunden und keine Standard Lizenz für das bestimmte Produkt eingesetzt, zeigt der Security Manager ein Fenster indem der Nutzer eine Lizenz auswählen kann. Alle durch den Security Manager verwalteten Software Produkte brauchen eine gültige Lizenz um ausgeführt zu werden.


Es wird empfohlen, dass für jedes Produkt eine Standard-Lizenz vorliegt. Die Standard-Lizenz wird bei jeder Benutzung der Software aufgerufen.

Standard Lizenz einrichten

Um eine Lizenz als Standard einzurichten, wie folgt vorgehen:

- **Doppel-Klick** auf der Lizenz
- **Rechter-Klick** auf der Lizenz und **Standard-Lizenz hinzufügen** auswählen

Ein grüner Haken wird dann neben der Standard Lizenz angezeigt.



→ Für jedes Produkt kann nur eine Lizenz als Standard eingerichtet werden

Standard Lizenz entfernen

Um eine Standard Lizenz zu entfernen, wie folgt vorgehen:

- **Doppel-Klick** auf eine andere Lizenz, um diese als neue Standard Lizenz zu aktivieren
- **Doppel-Klick** auf die Standard Lizenz, um den grünen Haken zu entfernen
- **Rechter-Klick** auf die Standard Lizenz und **Standard-Lizenz entfernen** auswählen